<メール配信のメールアカウント設定>

メール配信を利用してメールを送信する際、複数のメールアカウントを登録する事により、内容によって送信元メー ルアドレスを変える事が出来ます。

1.システム管理者権限でログインし、【システム管理】をクリックします。

■ 位Ecrea		₩ すべて →	検索	[3 🔎 🔿	▲田中	-郎 ?	<u> </u>
₼ѫ−⊿	心ホーム							〇 表示設定
	Qメッセージ通知							☑既読
顧 顧客情報	☑ 通知種類	送信日	送伯	諸	内容			
副顧客社員情報				該当な	U			
──メッセージ─覧 >	♡フィーリング通	知						☑競
ТоDo	☑ 対象情報	送信日	内容	ŝ				
				該当な				
メール配信	🗸 ToDo 🔅						[+ 新規 🗹 完了
👌 社員情報 💦 👌	□未完了 よき	ŧ有						
	☑ ToDo名		タイプ	優先度	期限日			
システム管理				該当な				

2.【メール配信設定】→【メールアカウント】の順にクリックします。

▼ 図 メール配信設定				
メールアカウント	メール配信タイプ			

3.【+新規】をクリックします。

⊠メ−ル	アカウント - 一覧				+ 新热	見 検索 🛇 戻る
民条件	☆ × 条件クリア					
メールア ト名	カウン				OR 🔻]
目一覧	\$					1件
	メールアカウント名	個人用	作成者	作成日		÷
01	メールマガジン配信用	共通	田中一郎	2015/10/29 22:15		*

4.メールアドレスや SMTP ホストなど必要な項目に値を入力します。

⊠メールアカウ	レント - 登録		☆テストメール送信(●登録 ⊗キャンセル
メールアカウン ト名*		個人用		
送信元アドレス *		送信元表示名		
返信用アドレス				
SMTPホスト*		SMTPポート*		
SMTP認証 POP before S MTP	SMTP認証 SMTPユーザー SMTPパスワード POP before SMTP POPホスト POPポート			
	POPユーザー POPパスワード			
TLS/SSL通信		ローカルホスト 名		
送信間隔	ミリ秒			
作成者		作成日		
更新者		更新日		

メールアカウント名	登録するアカウント名のわかりやすい名前を入力します。
個人用	チェックを入れると、登録した本人以外利用することが出
	来ません。
送信元アドレス	ここで設定したメールアドレスからメールが送信されます。
送信元表示名	上記メールアドレスのユーザー名です。
返信用アドレス	入力不要です。
SMTP ホスト	上記メールアドレスの送信(SMTP)メールサーバーを入力
	します。
SMTP ポート	上記メールアドレスの SMTP ポートを入力します。
SMTP 認証	チェックを入れ、上記メールアドレスのユーザー名とパスワ
	ードを入力します。
POP before SMTP	上記メールアドレスがPOP before SMTPを利用する場合、
	入力してください。
TLS/SSL 通信	上記メールアドレスに TLS/SSL 通信が必要な場合、チェッ
	クを入れます。
SMTP ローカルホスト	入力不要です。
送信間隔	メールサーバーに送信数の規定がある場合、規定に従っ
※次ページ要確認※	て送信間隔(ミリ秒)を設定してください。

☑ポイント					
ほとんどのメールサーバーで	は、時間などによって送信できる件数が指定されています。				
例えば、『1 分間に 12 通までの	の送信制限』がある場合、1通送信する事に5秒の停止を行う必				
要があるので、送信間隔を『5	000ミリ秒』となります。				
ただし、送信制限は Ecrea 以	外の送信にも影響するため、余裕をもって設定してください。				
(設定例:Ecrea では 1 通送信後 6 秒停止する:1 分間に 10 通までの送信)					
送信間隔 6000 ミリ秒					
設定していない場合、最初の数件以降のメールは全てエラーとなります。					

設定例:

⊠メールアカウント	> - 更新		◎テストメール送信 ② 更新 ◎キャンセル
メールアカウント名 *	メールマガジン配信用	個人用	
送信元アドレス*	ecrea-support@ecrea.co.jp	送信元表示名	Ecreaサポート
返信用アドレス			
SMTPホスト*	chino.xsrv.jp	SMTPポート*	587
SMTP認証 POP before SMTP	● SMTP認証 SMTPユーザー ecrea-support@ecrea.cd SMTPパスワード ·········		
	POPホート POPユーザー POPパスワード		
TLS/SSL通信		ローカルホスト名	
送信間隔	ミリ秒		
作成者	田中一郎	作成日	2015/10/29 22:15
更新者	田中一郎	更新日	2018/01/05 10:49

5.各項目を設定後、【テストメール送信】をクリックします。



テストメール送信にエラーがない場合:

メッセージ	×
 メッセージ メールを送信しました。 	
	ОК

テストメール送信にエラーがある場合:

メッセージ	
 ① エラー javax.mail.AuthenticationFailedException メール送信が失敗しました。 設定内容に誤りがあります。 535-5.7.8 <u>Username and Password not accepted</u>. Learn more at 535 5.7.8 <u>https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials q124s</u> m1043991pga.8 - gsmtp java.lang.RuntimeException 	設定に間違いがある場合はエラーになります。 設定値を確認してください。 (左記の場合はユーザー名またはパスワード に間違いがあります。)

6.テストメール送信にエラーがない事を確認して、【設定】をクリックします。

⊠メール設定	- 更新	E	☆テストメール送信 🕢 設定 ⊗キャンセル
送信元メール アドレス	l@gmail.com	送信元表示名	Ecrea管理者
SMTPホスト	smtp.gmail.com	SMTPポート	587
SMTP認証		0gmail.com	

上記の手順でメールアカウントを登録出来ます。

メール配信-登録の際には、【配信メールアカウント】から設定したメールアカウントの選択が出来ます。

🖂 メール配信 - 登銷	₹		🖂 テストメール送信 🕑 下	書き 🖉 登録 ⊗ キャンセル
メール配信名*		メール配信タイプ	(選択) 🔹	-
配信状況				
配信メールアカウン	[システム共通アカウント] 💦 😳			
<u> </u>	[システム共通アカウント] **			
送信元アドレス	メールマガジン配信用	送信元表示名		
配信先 *	● 自由選択 ○ リスト利用 ○ HP連携利用			